



Win10 系统触摸屏自带驱动安装步骤

---Win10 系统上安装 CoolMayHMI 触摸屏软件后，需要禁用驱动程序强制签名，才可以用触摸屏下载线直接下载程序。由于设置完第 3 步后，会进入重启设置界面，建议第 4 步到第 8 步先拍照或记住设置方法再操作。


1、点击开始菜单按钮---再点击设置；



2、进入设置窗口，点击更新和安全（windows 更新、恢复、备份）；




3、点击恢复，再点击高级启动中的“立即启动”，重启后会进入下面窗口；



4、重启后进入第一个窗口，点击“疑难解答”



5、接着进入第二个窗口，点击“高级选项”；



6、再点击“启动设置”



7、进入启动设置窗口后，需要点击“重启”来激活这些软件；


← 启动设置

重启以更改 Windows 选项，例如：

- 启用低分辨率视频模式
- 启用调试模式
- 启用启动日志
- 启用安全模式
- 禁用驱动程序强制签名
- 禁用预先启动反恶意软件保护
- 禁用系统失败时自动重启

重启

8、在启动设置界面重启后，按键盘上的数字键 7 或 F7 键禁用驱动程序强制签名；



禁用驱动程序强制签名后，电脑重启，再安装驱动程序。


9、打开电脑设备管理器，以下两步对照电脑来选择设置更新：

(1) 若是电脑在端口中会出现 usb 串行设备，然后右击该设备，点击更新驱动程序软件；



← 更新驱动程序软件 - USB 串行设备 (COM3)

(2) 有些电脑会直接识别在网络适配器的“Scott Safety MasterDcok II”，右击该设备，点击更新驱动程序软件；




10、选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”；

← 更新驱动程序软件 - USB 串行设备 (COM3)


你希望如何搜索驱动程序软件？



11、选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择”；




12、选择 CoolMayHMI，点击下一步；




13、选择“始终安装此驱动程序软件(I)”，即可安装成功；



14、此时，网络适配器中会增加 CoolMayHMI，在网络连接中会增加对应的本地连接；







15、软件需要以管理员身份运行，右击 CoolMayHMI 软件，点击属性；




16、点击高级；



17、将用管理员身份运行选项打钩，然后确定，设置好后每次打开都会以管理员身份运行软件。



另附： 若软件下载时提示没有找到终端，请关闭后重试的提示时，请先确认 CoolMayHMI 触摸屏 IP 是否获取正确。




1、打开网络和共享中心；




2、点击更改适配器设置；



3、右击 CoolMayHMI 对应的本地连接，点击属性；



4、双击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)；



5、选择使用下面的 IP 地址，IP 地址可设置为 222.222.222.*（最后一位可设置为 2~221 范围内任意数值），子网掩码固定设置为 255.255.255.0。

